

# 使用虚拟机安装 ubuntu 系统



深圳葡萄雨技术有限公司

www.graperain.cn



# 版权声明

本手册版权归属深圳市葡萄雨技术有限公司所有,并保留一切权力。非经葡萄雨技术有限公司同意(书面形式),任何单位及个人不得擅自摘录本手册部分或全部,违者我们将追究其法律责任。

敬告:在售开发平台的手册会经常更新,请在http://www.graperain.cn/ 网站下载最新手册或与我司销售联系取得,不再另行通知。

### 版本说明

版本号	日期	作者	描述
Rev.01	2016-4-7	David	修订版本
		Huang	-()
		XAT	



## 技术支持

如果您对文档有所疑问,您可以拨打技术支持电话或 E-mail 联系。

网 址: http://www.graperain.cn/

联系电话:0755-23025312

E-mail: info@graperain.com

# 销售与服务网络

公司:深圳市葡萄雨技术有限公司

地址:深圳市宝安区西乡街道银田路4号

邮编:518101

电话:0755-23025312

网址:http://www.graperain.cn/

邮箱:info@graperain.com



# 目录

版权声	JB	··错误!未定义书签。
第1章	使用虚拟机安装 ubuntu14.04 系统	5
1.1	VMware 虚拟机的安装····································	5
1.2	在虚拟机上安装 ubuntu·······	12
1.3	VMware Tools 的安装·······	17
第2章	产品线介绍	22
2.1	核心板系列	22
2.2	开发板系列	22
2.3	卡片电脑系列	22



### 第1章 使用虚拟机安装 ubuntu14.04 系统

#### 1.1 VMware 虚拟机的安装

从网上下载最新的 VMware 安装包 如 VMware-workstation-full-10.0.1-1379776.exe ,

#### 观击运行。



点击下一步





选择我接受许可协议中的条款,点击下一步




选择自定义,点击下一步






更改安装路径,通常安装到 D 盘





#### 点击下一步



这里默认即可,直接点击下一步






#### 再点击下一步



#### 继续点击下一步






#### 点击下一步




点击继续





稍等片刻,虚拟机安装完成,弹出需要注册的界面,如下图所示:



为支持正版,建议购买正版序列号,填入正确的序列号,点击输入,如果序列号填写正确,将会弹出如下界面:





点击完成,结束虚拟机的安装。

### 1.2 在虚拟机上安装 ubuntu

使用虚拟机安装 ubuntu 系统时无需在 windows 系统上分区只需预留一个不小于

100G

的硬盘即可。

在 ubuntu 官网下载最新的 ubuntu 操作系统,如ubuntu14.04,打开 VMware 虚拟机:





点击创建新的虚拟机



选择典型,点击下一步

选择安装程序光盘映像文件,点击浏览,选择下载的 ubuntu 映像,虚拟机默认会识别 出 ubuntu 系统的版本。点击下一步;




输入全名,用户名及密码,点击下一步;



在位置中选择 ubuntu 的安装位置注意保证安装磁盘至少有不小于 100G 的硬盘空间。 点击下一步,






将最大磁盘大小改为 100GB,点击下一步




点击完成,虚拟机将会自动安装 ubuntu 操作系统。安装操作系统需要等一段时间,稍 安勿躁,静待系统安装完成,会自动进入 ubuntu 系统,安装完成后界面如下:





输入密码,即可登录 ubuntu 操作系统了。




值得注意的是,将虚拟机全屏,界面只能居中显示,无法全屏显示,而且虚拟机和



windows 系统之间无法相互拷贝数据。安装 VMware Tools 能够解决这个问题。

#### 1.3 VMware Tools 的安装

点击虚拟机-> 安装 VMware Tools, 如下图所示:



如果正常, 该操作将 VMwareTools 放入虚拟光驱。进入/media 将 VMware Tools 文件拷

#### 贝到一个临时文件并解压:

tar zxvf VMwareTools-8.4.2-261024.tar.gz ./

发现当前目录多了 vmware-tools-distrib 目录。 进入该目录 , 并开始安装:

cd vmware-tools-distrib


./vmware-install.pl

在安装的过程中为断遇到安装的提示,按回车即可。重启虚拟机系统,安装完成。这时

虚拟系统已经能和 windows 系统互相复制了。同时, 屏幕也可以自适应了。



有时候, VMware-tools 安装并不是如此顺利。 比如在使用简易安装 ubuntu 系统时。 在点击虚拟机->安装 VMware Tools 时,很可能会弹出如下界面:



或者,安装 VMware Tools 的选项完全为灰色,无法点击。 这时,我们可以在 VMware 的安装目录下找到 VMware Tools 的安装源文件 linux.iso,如下图:



将 linux.iso 拷贝到 U 盘,再点击虚拟机->可移动设备->Kingston DataTraveler2.0,点击连接(断开与主机的连接),如下图:





注意, Kingston DataTraveler2.0 为虚拟机发现的可以挂载的可移动设备名称,受 U 盘品牌而异。

连接成功后,在 ubuntu 下就可以识别出 U 盘了,将其中的 linux.iso 拷贝到桌面并解压,如下图:





Linux 目录即解压出来的目录,打开命令终端,进入该目录,

使用如下指令解压 VMwareTools:

sudo tar xvf VMwareTools-9.6.1-1378637.tar.gz

解压完成后,会生成一个 vmware-tools-distrib 的目录


进入该目录,会发现有一个 vmware-install.pl 的文件

执行如下指令即可安装 vmware-tools:

sudo ./ vmware-install.pl

这时,会弹出一系列的确认对话框,直接回车即可。 安装完成后,会给出相关提示信息,如下 图所示:





重启 ubuntu 系统,虚拟系统已经能和 windows 系统互相复制了。同时,屏幕也可以自适应了。



### 第2章 产品线介绍

#### 2.1 核心板系列

G4418 (主控为三星 4418)

G6818 (主控为三星 6818)

G210 (主控为三星 210)

M9核心板 (主控为高通 8916)

#### 2.2 开发板系列

G4418 开发板 (主控为三星 4418)

G6818 开发板 (主控为三星 6818)

G210 开发板 (主控为三星 210)

M9 开发板 (主控为高通 8916)

#### 2.3 卡片电脑系列

G4418 卡片电脑 (主控为三星 4418)

G6818 卡片电脑 (主控为三星 6818)

G3188 卡片电脑 (主控为瑞芯微 3188)

说明:产品详细规格,以及更多其他产品请关注葡萄雨技术官方网站或与我们联系。